

ВОЕННАЯ КАФЕДРА



Общая тактика

Тема №2

**Мотострелковый(танковый) батальон
в основных видах боя.**

Занятие 3

**Мотострелковый(танковый) батальон
в наступлении.**

Учебные вопросы:

1. Условие перехода в наступление. Боевые задачи, средства усиления и боевой порядок батальона в наступлении.
2. Наступление на обороняющегося противника. Атака. Огневое поражение противника в наступлении.
3. Ведение наступления.

1. Условие перехода в наступление. Боевые задачи, средства усиления и боевой порядок батальона в наступлении

Наступление на обороняющегося противника осуществляется из положения **непосредственного соприкосновения с ним или с ходу**.

Мотострелковый (танковый) батальон может переходить в наступление на обороняющегося противника в различных условиях обстановки. Под ними следует понимать совокупность факторов боевой обстановки, в которой осуществляется подготовка и переход в наступление. Таковыми являются :

- положения подразделений батальона по отношению к противнику,
- характер местности,
- время года, суток, состояние погоды и другие.

Решающим фактором, определяющим условия перехода в наступление, является состояние обороны противника на предполагаемом направлении наступления.

Наступление на занимающего подготовленную оборону противника, как правило, осуществляется из положения непосредственного соприкосновения с ним.

В этих условиях наступление начинается **прорывом его обороны на узком участке**. Мотострелковый (танковый) батальон прорывает оборону противника, как правило, в составе полка.

Переход в наступление на поспешно перешедшего к обороне противника осуществляется с выдвиганием из глубины и развертыванием в боевой порядок для атаки с ходу.

В рассматриваемых условиях в зависимости от сложившейся обстановки и поставленной боевой задачи мотострелковый (танковый) батальон может переходить в наступление на направлении главного удара полка или вне этого направления.

Мотострелковый и танковый батальоны могут наступать в первом эшелоне полка, составлять его второй эшелон или общевойсковой резерв, действовать в качестве авангарда, передового (рейдового, специального) отряда.

Мотострелковый батальон, кроме того, может действовать в качестве обходящего или разведывательного отряда, тактического воздушного десанта (морского десанта) и составлять основу штурмового отряда.

Мотострелковый батальон танкового полка в начале наступления обычно придается танковым (мотострелковым) батальонам первого эшелона. При развитии наступления в глубине он может выполнять задачи самостоятельно или во взаимодействии с другими батальонами в полном составе.

Мотострелковый (танковый) батальон, находясь в первом эшелоне на направлении главного удар полка, выполняет наиболее важную задачу по разгрому противостоящего противника.

Наступая в первом эшелоне вне направления главного удара полка мотострелковый (танковый) батальон своими решительными действиями лишает противника свободы маневра, вынуждает расплыть свои силы и средства и тем самым содействует достижению успеха на главном направлении.

Роль мотострелкового (танкового) батальона,
действующего во втором эшелоне (общевойсковом резерве)
закключается в стремительном развитии наступления на всю
глубину поставленной задачи, разгроме подходящих
резервов противника и захвате с ходу промежуточных
рубежей во взаимодействии с батальонами первого
эшелона, передовыми, рейдовыми отрядами и тактическими
воздушными десантами.

Роль мотострелкового (танкового) батальона, действующего в качестве авангарда, передового, рейдового, специального, обходящего отряда, тактического или морского десанта также определяется замыслом боя. **В каждом случае она будет зависеть от предназначения и места этих элементов в боевом порядке полка и поставленной боевой задачи.**

Мотострелковый (танковый) батальон наступает на фронте до 2 км, а на участке прорыва полка - на фронте до 1 км.

Содержание боевой задачи **мотострелкового (танкового) батальона** в наступлении включает в себя разгром противостоящего противника на своем фронте наступления и овладение к установленному сроку важным районом местности в глубине его обороны.

Батальону **первого эшелона** указывается ближайшая задача, дальнейшая задача и направление продолжения наступления.

Батальону **второго эшелона** указывается ближайшая задача и направление продолжения наступления.

Ближайшая задача батальона первого эшелона, как правило, заключается в уничтожении противника в опорных пунктах рот первого эшелона на своем фронте наступления и овладении ими.

Дальнейшая задача заключается в развитии наступления, разгроме противника во взаимодействии с соседними батальонами в глубине района обороны и овладении первой позицией.

Направление продолжения наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение дальнейшей задачи полка.

Ближайшая задача батальона второго эшелона при вводе его в бой может заключаться в завершении разгрома совместно с батальонами первого эшелона бригадных (полковых) резервов противника и овладении их рубежом.

Направление продолжения наступления определяется с таким расчетом, чтобы обеспечивалось выполнение дальнейшей задачи полка.

Боевой порядок мотострелкового (танкового) батальона в наступлении может строиться в один или два эшелона. При одноэшелонном построении боевого порядка батальона выделяется резерв в составе не менее взвода. **Боевой порядок батальона** состоит из рот первого эшелона со средствами усиления, второго эшелона или резерва, а также из огневых средств и подразделений усиления, остающихся в непосредственном подчинении командира батальона. В ходе наступления положение рот в боевом порядке батальона может быть в линию, углом вперед, углом назад, уступом вправо, уступом влево.

Первый эшелон предназначается для выполнения ближайшей задачи батальона. В составе первого эшелона мотострелкового (танкового) батальона наступают обычно две, а иногда и три усиленные мотострелковые (танковые) роты и приданные им танковые (мотострелковые) подразделения.

Танковая рота приданная мотострелковому батальону действует обычно в полном составе и только в наступлении в особых условиях может повзводно придаваться мотострелковым ротам.

Мотострелковая рота, приданная танковому батальону, как правило, повзводно придается танковым ротам.

Второй эшелон (резерв) батальона предназначается для развития наступления в глубине обороны противника. Кроме того, он может привлекаться для отражения контратак противника, замены подразделений первого эшелона, потерявших боеспособность и решения других внезапно возникающих задач в ходе наступательного боя.

Минометная батарея и гранатометный взвод

мотострелкового батальона, как правило, остаются в непосредственном подчинении командира батальона и действуют в полном составе для поддержки наступающих подразделений на направлении сосредоточения основных усилий батальона. Иногда минометная батарея повзводно, а гранатометный взвод по отделениям придаются ротам первого эшелона.

Противотанковый взвод батальона обычно остается в непосредственном подчинении командира батальона и действует в полном составе.

Наряду с построением оптимального боевого порядка мотострелкового (танкового) батальона **значительную роль в выполнении боевых задач в наступательном бою будут иметь последовательность перехода в атаку и огневое поражение противника.**

2. Наступление на обороняющегося противника. Атака. Огневое поражение противника в наступлении

Наступление на обороняющегося противника из положения непосредственного соприкосновения с ним батальон начинает в заранее созданном боевом порядке. **Исходное положение** для наступления занимает батальон после необходимой перегруппировки из положения обороны или с одновременной сменой обороняющихся подразделений. **В ходе перегруппировки (смены) батальон занимает** исходный район для наступления, а рота - исходную позицию. Танковый батальон, кроме того, может занимать выжидательную позицию.

Мотострелковому батальону первого эшелона исходный район назначается на направлении его предстоящего наступления в пределах первой позиции, батальону второго эшелона - обычно в пределах второй позиции. Танковому батальону назначается выжидательная позиция, как правило, на удалении 5-7 км от переднего края обороны противника.

Исходный район (выжидательная позиция) должен обеспечить скрытное размещение, наименьшую уязвимость подразделений от всех видов оружия противника и выгодные условия для перехода в наступление. В исходном районе для наступления мотострелкового батальона создаются исходные позиции мотострелковых рот первого эшелона в пределах первой траншеи, рот второго эшелона (резерва) - в пределах второй и третьей траншеи и танковых рот на удалении 2-4 км от первого края обороны противника. Кроме того, оборудуются огневые позиции артиллерии, зенитного подразделения, огневых средств, выделенных для ведения огня прямой наводкой, а также огневых средств, остающихся в непосредственном подчинении командира батальона, маршруты выдвижения подразделений батальона для перехода в атаку, рубежи развертывания танковых (мотострелковых) рот и командно-наблюдательные пункты.

Исходная позиция мотострелковой роты состоит из траншеи, прилегающих к ней ходов сообщения, огневых позиций боевых машин пехоты и позиций огневых средств, приданных роте. В случае невозможности скрытного занятия боевыми машинами пехоты огневых позиций со своей ротой у переднего края они могут располагаться совместно с взаимодействующим танковым подразделением на исходной или выжидательной позиции. С началом наступления эти боевые машины пехоты выдвигаются к своим ротам вслед за танками.

Гранатометное подразделение занимает огневые позиции за ротами первого эшелона на удалении от них до 300 м, а противотанковое - на удалении до 100 м.

Огневые позиции минометной батареи располагаются за ротами первого эшелона на удалении до 500 м.

Зенитное подразделение занимает стартовые (огневые) позиции в боевых порядках рот.


Перегруппировка мотострелкового батальона, занимающего оборону в непосредственном соприкосновении с противником, в целях занятия исходного положения для наступления проводится скрытно, как правило, ночью или в других условиях ограниченной видимости с выполнением мероприятий по введению противника в заблуждение.

Мотострелковый батальон, занимающий оборону во втором эшелоне в пределах назначенной полосе наступления, обычно переходит в наступление с выдвиганием из занимаемого района обороны. **Мотострелковые роты** выходят на исходные позиции в ночь перед наступлением. **В это же время занимают подготовленные огневые позиции танки, противотанковые ракетные комплексы и другие огневые средства, выделенные для ведения огня прямой наводкой.**

Смена обороняющихся подразделений в целях занятия подразделениями исходного положения для наступления проводится, как правило, ночью и в других условиях ограниченной видимости. Она должна быть тщательно организована и проведена быстро и скрытно. При этом мотострелковые роты батальона, наступающего в первом эшелоне, сменяют обороняющиеся подразделения и занимают исходное положение для наступления, а танковый батальон и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) мотострелковых роты выходят на выжидательные позиции.

В исходном положении подразделения мотострелкового батальона находятся в готовности к отражению возможного наступления противника и строго соблюдают установленный режим поведения на переднем крае и в глубине обороны.

Наступление на обороняющегося противника с ходу обычно осуществляется из исходного района. В ходе выдвижения к рубежу перехода в атаку мотострелковый (танковый) батальон последовательно разворачивается в предбоевой порядок (ротными и взводными колоннами), а затем в боевой порядок. Для организованного выдвижения, развертывания и перехода в атаку мотострелковому (танковому) батальону назначаются: маршруты выдвижения, исходный пункт и рубежи развертывания.



Маршруты выдвижения выбираются с таким расчетом, чтобы обеспечить выдвижение с максимальной скоростью и возможность совершать маневр в целях обхода возможных районов заражения и разрушений.

Исходный пункт назначается для своевременного начала выдвижения из исходного района на удалении 5-10 км, которая обеспечивает вытягивание колонны батальона и набор установленной скорости движения.

Рубежи развертывания назначаются на соответствующем удалении от переднего края обороны противника, обеспечивающих скрытое развертывание подразделений батальона и их наименьшую уязвимость в ходе огневого поражения противника:

- **рубеж развертывания в батальонные колонны**
на удалении **12-15 км**;
- **рубеж развертывания в ротные колонны**
на удалении **4-6 км**;
- **рубеж развертывания во взводные колонны**
на удалении **2-3 км**;
- **рубеж перехода в атаку**
на удалении **до 600 м**, а иногда и более

Атака мотострелковых подразделений в пешем порядке

применяется при прорыве подготовленной обороны противника, укрепленных районов, а также на резкопересеченной и труднодоступной для танков и боевой машины пехоты местности. Личный состав мотострелковых подразделений при этом атакует противника в цепи непосредственно за боевой линией танков на удалении, обеспечивающем его безопасность от разрывов снарядов и мин своей артиллерии и поддержку танков огнем стрелкового оружия. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) в этом случае, используя складки местности скачками от рубежа к рубежу (от укрытия к укрытию) действуют за своими подразделениями на удалении, обеспечивающем надежную поддержку огнем своего оружия атакующих танков и мотострелковых подразделений или непосредственно в цепи своих подразделений.

Атака мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах)

применяется, когда оборона противника надежно подавлена с уничтожением большей части его противотанковых средств, а также при наступлении на поспешно занятую оборону. При этом танки атакуют вслед за резервами снарядов своей артиллерии, а мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты в боевой линии за танками на удалении 100-200 м, ведя огонь из всех своих огневых средств.

Безопасным удалением от разрывов снарядов и мин своей артиллерии для мотострелковых подразделений, атакующих в пешем порядке, считается удаление 400 м, а на боевых машинах пехоты - 300 м; для танковых подразделений - 200 м.

Огневое поражение

противника заключается в комплексном огневом воздействии на него силами и средствами различных видов Вооруженных Сил, родов войск и специальных войск с применением ракет, боеприпасов в обычном снаряжении, зажигательных боеприпасов и смесей.

Огневое поражение противника в наступлении планируется обычно по трем периодам: огневая подготовка атаки, огневая поддержка атаки и огневое сопровождение наступающих подразделений в глубине.

Огневая подготовка атаки

включает артиллерийскую и авиационную подготовку и состоит из 3-5 огневых налетов, продолжительностью 5-15 мин. артиллерии, выполняющей задачи с закрытых огневых позиций в сочетании с огнем огневых средств выделенных для стрельбы прямой наводкой и обычно одного авиационного налета фронтовой авиации. Построение огневых налетов может быть различным, но огневую подготовку атаки целесообразно начинать и заканчивать мощными огневыми налетами по взводным опорным пунктам, по огневым средствам всех типов, средствам ПВО и пунктов управления противника на глубину батальона первого эшелона. Последний огневой налет обычно начинается не позже выхода атакующих подразделений батальона на рубеж досягаемости (2-4 км) противотанковых средств противника.

Огневая подготовка атаки

при переходе в наступление на обороняющегося противника из положений непосредственного соприкосновения с ним начинается в назначенное время, а в наступлении с ходу не позже выхода подразделений первого эшелона на рубеж развертывания в батальонные колонны и заканчивается с выходом их на рубеж перехода в атаку. **Продолжительность огневой подготовки атаки зависит от времени, необходимого для нанесения противнику требуемого ущерба 40-45% в ходе огневого поражения.**

Огневая поддержка атаки

включает артиллерийскую и авиационную поддержку, которая начинается с выходом подразделений первого эшелона батальона на рубеж перехода в атаку и ведется непрерывно на глубину обороны бригады первого эшелона противника с сосредоточением основных усилий на поражении противника в пределах первой позиции. Переход от огневой подготовки к огневой поддержке атаки должен совершаться незаметно для противника без какой-либо паузы в ведении огня и без снижения его плотности. Фронтовая авиация в этом периоде огневого поражения уничтожает вновь выявленные цели в глубине обороны противника, а боевые вертолеты наносят удары парами и звеньями по танкам и другим бронированным целям, по противотанковым средствам и его контратакующим подразделениям.

Огневое сопровождение

наступающих подразделений в глубине включает артиллерийской и авиационное сопровождение, которое начинается после окончания огневой поддержки атаки и осуществляется на всю глубину боевой задачи дивизии.

Огневое сопровождение наступления подразделений в глубине осуществляется непрерывным, мощным огневым воздействием артиллерии и авиации главным образом по вызову по обороняющимся подразделениям противника, его резервам и другим объектам и целям.

2. Ведение наступления

Наступление на обороняющегося противника из положения непосредственного соприкосновения с ним

начинается проведением мощной огневой подготовки атаки. Огневые средства, выделенные для стрельбы прямой наводкой в этот период огневого поражения уничтожают и подавляют огневые средства противника, прежде всего противотанковые на переднем крае и в ближайшей тактической глубине.

По мере подхода к рубежу перехода в атаку танковые (мотострелковые) подразделения последовательно развертываются в ротные, взводные колонны, а затем в боевой порядок и, продолжая движение с максимально допустимой скоростью, переходят в атаку, уничтожая противника огнем с ходу. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) выходят к своим подразделениям.

Личный состав мотострелковых рот первого эшелона

при атаке в пешем порядке с подходом танков изготавливаются к атаке и после прохождения танками исходных позиций личный состав выходит из первой траншеи и вслед за танками атакует противника. Боевые машины пехоты (бронетранспортеры) скачками от рубежа к рубежу (от укрытия к укрытию) действуют за своими подразделениями на удалении, обеспечивающем надежную поддержку огнем атакующих танковых и мотострелковых подразделений, наступающих в пешем порядке.

При атаке на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах)

мотострелковые подразделения посадку личного состава в боевые машины пехоты (бронетранспортеры) осуществляют во время огневой подготовки атаки. При этом боевые машины пехоты (бронетранспортеры), располагающиеся позади своих подразделений в установленное время, скрытно подходят к ним и используя складки местности, делают остановку для посадки личного состава. После посадки личного состава в машины и прохождения танками исходных позиций боевые машины пехоты (бронетранспортеры) переходят в атаку за танками на удалении 100-200 м от них.

При атаке мотострелковых подразделений в **пешем порядке** личный состав преодолевает минные поля противника вслед за танками по их колеям и по проделанным проходам. Боевые машины пехоты, имеющие тралы, преодолевают минные поля самостоятельно, боевые машины, не имеющие их и бронетранспортеры преодолевают минные поля по проходам.

Если мотострелковые подразделения атакуют на **боевых машинах пехоты**, оснащенных тралами, то танки и боевые машины пехоты преодолевают минные поля противника без свертывания боевых порядков, а техника, не имеющая тралов по проделанным проходам.

Минные поля, внезапно установленные средствами дистанционного минирования противника перед атакующими подразделениями обходятся, а при невозможности их обхода преодолеваются по проходам, проделанными группами разграждения и группами разминирования.

Мотострелковые подразделения двигаются как можно ближе к танкам с тем чтобы обеспечить тесное огневое взаимодействие с ними и не дать противнику отсечь себя от танков. С подходом танковых и мотострелковых подразделений к рубежу безопасного удаления от разрывов своих снарядов и мин артиллерия по команде командира батальона переносит огонь в глубину.

Минометная батарея действует, как правило, на направлении сосредоточения основных усилий мотострелкового батальона за боевыми порядками рот первого эшелона на удалении до 1 км.

Гранатометный взвод действует, как правило, за боевыми порядками рот первого эшелона на удалении до 300 м, а также в промежутках между ними или на одном из флангов батальона.

Противотанковый взвод перемещается обычно за одной из рот первого эшелона в готовности к отражению контратак танков противника и решению других внезапно возникающих задач по огневому поражению противника.

Зенитное подразделение, действуя за мотострелковыми ротами первого эшелона на удалении **до 200 м**, ведет непрерывную разведку воздушного противника и огнем в движении или с коротких остановок прикрывает атакующие мотострелковые (танковые) подразделения от ударов с воздуха.

Командно-наблюдательный пункт батальона перемещается за ротами первого эшелона на удалении **не более 300 м**. В точно установленное **время ("Ч")** танковые и мотострелковые подразделения стремительно врываются на передний край обороны противника, уничтожают его живую силу и огневые средства, овладевают опорными пунктами рот первого эшелона противника и не задерживаясь развивает наступление в стороны флангов и в глубину, уничтожая противостоящего противника, его резервы и захватывают важные рубежи и районы в глубине обороны противника.

Второй эшелон (резерв) батальона выдвигается, как правило, в **1,5-2 км** от подразделений первого эшелона. В зависимости от обстановки второй эшелон или резерв батальона может вводиться в бой при завершении выполнения ближайшей задачи или после ее выполнения, как правило, в промежуток между ротами или из-за фланга одного из рот, а иногда и перекатами через их боевые порядки.

На рубеж ввода в бой **второй эшелон (резерв)** выдвигается в предбоевом порядке с максимальной скоростью. Ввод в бой второго эшелона (резерва) поддерживается огнем артиллерии, противотанкового и гранатометного взводов, прикрываться аэрозолями (дымами). **С подходом к рубежу ввода в бой он развертывается в боевой порядок и с ходу стремительно атакует противника. С вводом в бой второго эшелона (резерва) командир батальона создает резерв.**

Для отражения контратаки превосходящих сил противника танки и боевые машины пехоты (бронетранспортеры) занимают огневые позиции за ближайшим укрытиями, личный состав мотострелковых подразделений при наступлении на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах) спешивается и занимает позиции, обеспечивающие выгодные условия для уничтожения противника и взаимодействия с танками.

Отразив контратаку противника, батальон самостоятельно или во взаимодействии с соседними подразделениями решительной атакой завершает его уничтожение.

Если противник контратакует равными или меньшими силами мотострелковый (танковый) батальон уничтожает его огнем всех средств и стремительной атакой с ходу.

При отходе противника наступление ведется путем его преследования, используя высокую проходимость танков и боевых машин пехоты (бронетранспортеров) подразделения мотострелкового (танкового) батальона, **стремительно обходят** отходящего противника по параллельным маршрутам, выходят на пути его отхода и решительной атакой с флангов и тыла в сочетании с действиями огневых засад, во взаимодействии с подразделениями, действующими с других направлений, уничтожают его.

При невозможности преследования противника по маршрутам, параллельным направлению его отхода, батальон решительными действиями уничтожает подразделения прикрытия, прорывается к основным силам противника и во взаимодействии с соседями атакует их с ходу.

Встретившиеся в ходе преследования **опорные пункты и засады**, как правило, обходятся, а обороняющийся в них противника уничтожается атакой с тыла.

При успешном развитии наступления батальон в зависимости от обстановки может быть назначен в **передовой** или **рейдовый отряд**.

Передовой отряд - высылается для захвата важных рубежей и объектов в глубине обороны противника, переправ через водные преграды и выполнения других задач.

Передовой отряд используя разрывы в боевом порядке и результате огневого поражения противника, быстро выдвигаются в указанном направлении, обходит встретившиеся на пути отдельные опорные пункты, а при не возможности обойти их уничтожает противника атакой с ходу, стремительно захватывает указанный рубеж и удерживает его до подхода главных сил.

Рейдовый отряд - высылается для захвата или вывода из строя одного-двух важных объектов в глубине обороны противника (батарея тактических ракет, наземных элементов разведывательно-ударного комплекса, площадки базирования вертолетов огневой поддержки, базы, склада, мостовой переправы и других объектов). Рейдовый отряд, умело используя открытые фланги, промежутки и слабые места в обороне противника, быстро и скрыто выходит к намеченному объекту и внезапной атакой с ходу, обычно с различных направлений уничтожает подразделения прикрытия и охранения, а затем прорывается к объекту и уничтожает его. Уничтожив объект рейдовый отряд быстро и скрытно переходит к очередному объекту или в район сбора, где получает новую задачу или присоединяется к главным силам.

Ведение наступления на обороняющегося противника с ходу

Отличается, по сути, только последовательностью выхода мотострелкового (танкового) батальона на рубеж перехода в атаку. Выдвижение мотострелкового (танкового) батальона из исходного района начинается в установленное время.

С рубежа развертывания в батальонные колонны мотострелковый (танковый) батальон первого эшелона выходит на свое направление и по мере подхода к обороне противника последовательно, на установленных рубежах развертывается в предбоевой порядок и продолжает с максимально допустимой скоростью двигаться к рубежу перехода в атаку. С рубежа развертывания в ротные (взводные) колонны мотострелковые (танковые) роты (взвода) выходят на свои направления.

Подразделения инженерных войск содержат

подготовленные ими маршруты и пути выдвижения к рубежу перехода в атаку и обеспечивают пропуск подразделений батальона через заграждения и препятствия. Для прикрытия выдвижения и перехода главных сил в наступление от полка может выделяться авангард в составе усиленного мотострелкового (танкового) батальона.

Авангард заблаговременно, скрытно выдвигается на линию непосредственного соприкосновения с противником (на позиции, занимаемые впереди действующими подразделениями) или **на рубеж в 2-4 км** от переднего края.

После развертывания батальонов первого эшелона главных сил в боевой порядок мотострелковый (танковый) батальон, действующий в авангарде может продолжить наступление в качестве второго эшелона или общевойскового резерва, а при необходимости и в первом эшелоне.

Атака - начинается с выходом в установленное время танковых и мотострелковых подразделений в боевом порядке на рубеж перехода в атаку. С этого рубежа танковые и мотострелковые подразделения, взаимно поддерживая друг друга огнем, атакуют противника и стремительно продвигаются к переднему краю его обороны.

При атаке мотострелковых подразделений в пешем порядке боевые машины (бронетранспортеры) с подходом к рубежу спешивания догоняют танки и с выходом на этот рубеж личный состав мотострелковых подразделений быстро спешивается, на ходу развертывается в цепь и совместно с танками атакуют передний край обороны противника.

Способы ведения наступательного боя в современных условиях интенсивно совершенствуются

Поэтому сейчас, как никогда прежде, от командиров и штабов потребуются постоянный поиск новых, более эффективных способов разгрома противника, его огневого поражения, построения боевого порядка, определения боевых задач подразделениям, методов организации взаимодействия, управления войсками, боевого, технического и тылового обеспечения.