


Схема построения базовой
ОСНОВЫ
для марафона

Кружневной
ХАЛАТИК

Схема построения спинки и полочки



T1-T3 – Полуобхват груди + приб на СвОб 5 см

Мерка полуобхват груди снимается с фигуры параллельно полу, по высшим точкам груди спереди. Прибавка на свободное облегание к мерке может колебаться от 3,5 до 5 см.

T1-T5 – Глубина проймы = $1/10 \text{ ОГ} + 10,5\text{см}$ + приб на СвОб 1,5 см

Для увеличения точности построения, мерка глубина проймы может быть снята с фигуры. В случае значительного отклонения фактической мерки от расчетной, при построении необходимо использовать среднее значение. Прибавка на свободное облегание в интервале 1 – 1.5 см

T5-T6 = T1-T3 – перпендикуляр к T1-T5






Схема построения спинки и полочки



T1-T7 – длина спинки до талии по мерке.

Снимается до линии талии параллельно позвоночнику через линейку приложенную к выступающим точкам лопаток.

T7-T8 – перпендикуляр, аналогично T5-T6

T7-T9 – высота бедра по мерке.

Нюансы снятия мерки подробно описаны в видео.

T9-T10 – перпендикуляр, аналогично T5-T6






Схема построения спинки и полочки



T5-T11 – ширина спины = $1/8 \text{ ОГ} + 5,5 \text{ см} + \text{приб на СвОб } 1,5 \text{ см}$

Интервал прибавки – 0,5 – 1,5 см

По аналогии с меркой Глубина проймы, необходимо произвести сравнение с фактической величиной и при значительном отклонении в чертеже использовать среднее значение

T11-T12 – перпендикуляр к T5-T1 до пересечения с T1-T3. Делим на 4 равные части точками T23, T21, T22.

T11-T13 – ширина проймы = $1/8 \text{ ОГ} - 1,5 \text{ см} + \text{приб на СвОб } 2,5 \text{ см}$

Интервал прибавки – 1,5 – 2,5 см

T13-T16, аналогично T11-T12





Схема построения спинки и полочки



T8-T14 – длина переда до талии по мерке.

Измерение проводят от точки основания шеи (высшей точки горловины), сантиметр проходит через выступающую точку груди до линии талии.

$T14-T15 = T3-T16$, перпендикуляр к T8-T14

$T14-T19 = 1/6 \text{ Ош} + 0,5 \text{ см}$

$T14-A1 = 1/6 \text{ Ош} + 1,5 \text{ см}$

$T14-T20 = T14-T19$ – биссектриса угла T19-T14-A1

Вычерчиваем горловину переда лекально по точкам в соответствии со схемой





Схема построения спинки и полочки



$T19-T33 = 4$ см для всех размеров

$T33-T34 = 1$ см для всех размеров,
перпендикуляр к линии $T19-T33$


Вычерчиваем часть плеча полочки
 $T19-T34$

$T6-T35 = \frac{1}{2}$ мерки Цг (расстояние
между высшими точками груди)

Эта мерка - расстояние между
выступающими точками груди по
горизонтали.



Схема построения спинки и полочки



Соединяем точки Т34-Т35
Т36 = середина линии Т34-Т35

Т36-Т37 = 1/2 (Ог – обхват над грудью)

Т35-Т38 = Т34-Т35, прямая проведенная через точку Т37
Длины сторон вытачки должны быть равны

Соединяем точки Т38-Т23
Т38-Т39 = Шплеча – Т19-Т34 (4см)

Т39-Т40 = опускаем линию плеча на 0,5-1,5 см

Т38-Т40 = Шплеча – Т19-Т34 (4см)





Схема построения спинки и полочки




Точка Т41 делит линию Т40-Т25 пополам
Т41-Т42 = 1 см, перпендикуляр к линии Т40-Т25
Т13-Т28 = 2-2,5 см, биссектриса угла Т25-Т13-Т17
(точка Т17 делит линию Т13-Т11 пополам)

Лекально вычерчиваем линию проймы переда, соединяя точки в соответствии со схемой

Т11-Т27 = 1,5-2 см, биссектриса угла Т17-Т11-Т22
Т29-Т30 = 1-2 см
Т12-Т32 = формируем наклон плеча на 2-4 см по отношению к точке Т30
Т30-Т32 = Шплеча + 1-1.5 см на посадку на округлость спинки (в случае необходимости)

Лекально вычерчиваем линию проймы спинки, соединяя точки в соответствии со схемой

Схема построения спинки и полочки




$$T7-T45 = T8-T46 = (\text{ПолуОГ} - \text{ПолуОТ})/2$$

$$T47-T48 = T47-T49 = (\text{ПолуОБ} - \text{ПолуОГ})/2$$

Лекально вычерчиваем боковой шов в соответствии со схемой

От линии T1-T3 вычерчиваем вниз длину изделия (на схеме не отражено)

Схема построения выкройки рукава



P1–P2 – длина рукава
P1–P3 – $\frac{3}{4}$ глубины проймы с прибавкой
P4–P5 – обхват плеча (руки в самом широком месте) + прибавка на свободное облегание 5-7 см
Линии P1-P2 и P4-P5 перпендикулярны

P1-P5 и P1-P4 – вспомогательные линии, соединяющие точки

Отрезки P5-P9 = P9-P7 = P7-P8 = P8-P1 = линия P1-P5 / 4

Отрезки P1-P10 = P10-P6 = P6-P11 = P11-P4 = линия P1-P4 / 4

