

Позиционная мена

согласных звуков

Отношения глухих – звонких шумных согласных в положении перед шумными и в абсолютном конце слова

Положение перед гласными	Положение перед шумными		Положение в абсолютном конце слова
	звонкими	глухими	
Выступают как <u>звонкие</u> , так и <u>глухие</u> шумные	Выступают <u>только</u> шумные <u>звонкие</u>	Выступают <u>только</u> шумные <u>глухие</u>	Выступают <u>только</u> шумные <u>глухие</u>
Позиционной мены не происходит	Шумные <u>глухие</u> позиционно меняются <u>на</u> шумные <u>звонкие</u>	Шумные <u>звонкие</u> позиционно меняются <u>на</u> шумные <u>глухие</u>	Шумные <u>звонкие</u> позиционно меняются <u>на</u> шумные <u>глухие</u>
1) ро[з]ы – ро[с]ы; ро[д]а – ро[т]а 2) по[д]ыграть – о[т]ыграть; ре[з]ать – ко[с']ить 3) подпи[с]ать – подска[з]ать	по[д]бежать – о[д]бежать ре[з']ба – ко[з']ба	подпи[с]ка – подска[с]ка	ро[с], ро[т]

- Позиционная мена глухих – звонких шумных согласных является меной перекрещивающегося типа: перед гласными выступают как глухие, так и звонкие шумные, а в позициях перед шумными и абсолютного конца слова – или только глухие, или только звонкие шумные.

Отношения твердых – мягких согласных в положении перед [е]

Положение перед [а], [о], [у]	Положение перед [е] (на стыке основы и окончания, корня и суффикса)
Выступают как твердые, так и мягкие	Выступают только мягкие
Позиционной мены не происходит	Твердые согласные позиционно меняются на мягкие
по[ра́] – за[р'а́] ви[но́]м – ко[н'о́]м за[са́] – за[са́]м за[ра́] – за[ра́]м за[ра́] – за[ра́]м	о по[р'э́] – о за[р'э́] о ви[н'э́] – о ко[н'э́] за[са́] – за[са́]м за[ра́] – за[ра́]м за[ра́] – за[ра́]м

Позиционная мена твердых – мягких согласных является меной переkreщивающегося типа: с гласными [а], [о], [у] сочетаются как твердые, так и мягкие согласные, а с [е] – только мягкие (на стыке основы и окончания, корня и суффикса).

Позиционная мена твердых согласных на мягкие в положении перед [е] отсутствует:

для твердых шипящих [ш] и [ж] и аффрикаты [ц]: [ш] есть, [ж] есть, [ц]елый;

в заимствованных словах: [п]эр, [м]эр, ка[ф]е, каш[н]е, ка[р]е;

в аббревиатурах: [г]эс (гидроэлектростанция), [т]эц (теплоэлектроцентраль), [л]эп (линия электропередачи).

Позиционные изменения согласных звуков

1. Зубные перед мягкими зубными

Внутри корня, на стыке корня и суффикса	Смягчение наблюдается чаще всего: [с'н']ег, ка[з'н']и, по[с'л']е; за [д'н']ий, карма[н'ч']ик
На стыке приставки и корня	с̣– перед всеми начальными мягкими зубными корня произносится мягко: [з'д']елать, [с'н']имать. Конечный согласный приставок на з- произносится мягко перед начальными [с'] и [з'] корня: ра[с'с']еять, бе[з'з']емельный; перед иными начальными мягкими зубными корня он может произноситься и мягко, и твердо: ра[с'т']ирать и ра[ст']ирать. Конечный согласный приставок <u>от-</u>, <u>под-</u>, <u>над-</u>, <u>перед-</u> перед начальными [т'], [д'], [н'], [л'] корня может произноситься и мягко, и твердо: о[т'т']еснить и о[тт']еснить; перед начальными [с'] и [з'] корня он произносится твердо: по[тс']ел, на[дз']ирать.
На стыке предлога и следующего слова	Предлог <u>с</u> перед всеми начальными мягкими зубными следующего слова произносится мягко: [с' т']еми, [с' н']ими, [з' з']имы. Конечный согласный предлогов <u>из</u>, <u>без</u>, <u>через</u> произносится всегда мягко лишь перед начальными [с'] и [з'] следующего слова, а перед остальными мягкими зубными – то мягко, то твердо: бе[с' с']ена, бе[з' з']емли, но: бе[с' т']ебя и бе[с т']ебя. Конечный согласный предлогов <u>от</u>, <u>под</u>, <u>над</u>, <u>перед</u> перед начальными [т'], [д'], [н'], [л'] следующего слова может произноситься и мягко, и твердо: о[т' т']ебя и о[т т']ебя, по[д' н']ебом и по[д н']ебом; перед начальными [с'] и [з'] следующего слова он произносится твердо: о[д з']емли, по[т с']еном.

1. Зубные перед мягкими зубными

Внутри
корня, на
стыке
корня и
суффикса

Смягчение наблюдается
чаще всего: [с'н']ег, ка[з'н']
и, по[с'л']е; за[д'н']ий,
карма[н'ч']ик

На стыке
приставки и
корня

с – перед всеми начальными мягкими
зубными корня произносится мягко: [з'д']
елать, [с'н']имать.

Конечный согласный приставок на з-
произносится мягко перед начальными [с']
и [з'] корня: ра[с'с']еять, бе[з'з']емельный;
перед иными начальными мягкими
зубными корня он может произноситься и
мягко, и твердо: ра[с'т']ирать и ра[ст']
ирать.

Конечный согласный приставок от-, под-,
над-, пред- перед начальными [т'], [д'], [н'],
[л'] корня может произноситься и мягко, и
твердо: о[т'т']еснить и о[тт']еснить; перед
начальными [с'] и [з'] корня он
произносится твердо: по[тс']ел, на[дз']

На стыке
предлога и
следующего
слова

Предлог с перед всеми начальными мягкими
зубными следующего слова произносится
мягко: [с' т']еми, [с' н']ими, [з' з']имы.
Конечный согласный предлогов из, без, через
произносится всегда мягко лишь перед
начальными [с'] и [з'] следующего слова, а перед
остальными мягкими зубными – то мягко, то
твёрдо: бе[с' с']ена, бе[з' з']емли,
но: бе[с' т']ебя и бе[с т']ебя.
Конечный согласный предлогов от, под, над,
перед перед начальными [т'], [д'], [н'], [л']
следующего слова может произноситься и
мягко, и твёрдо:
о[т' т']ебя и о[т т']ебя, по[д' н']ебом и
по[д н']ебом; перед начальными [с'] и [з']
следующего слова он произносится твёрдо:
о[д з']емли, по[т с']еном.

2. Зубные перед мягкими губными

Внутри корня	Смягчение происходит наиболее последовательно: ме[д'в']едь, [з'в']ерь, [с'в']ет, [с'п']ичка, че[т'в']ерть
Стык приставки и корня	Приставка <u>с-</u> и приставки на <u>з-</u> произносятся с мягким конечным согласным: [с'п']илить, и[з'в']инить, ра[з'в']ёл, бе[з'м']ерный, чере[з'м']ерный; приставки <u>от-</u> , <u>под-</u> , <u>над-</u> , <u>перед-</u> произносятся с твердым конечным согласным: о[дб']ить, о[тп']исать, по[дб']ежать, на[тп']исать, пре[дв']ещать
Стык предлога и следующег о слова	Предлог <u>с</u> в основном смягчается: [с' в']едром, [з' б']едой, [с' м']еста; предлоги <u>из</u> , <u>без</u> , <u>через</u> чаще произносятся с твердым конечным согласным: и[с п']есни, и[з б']еды, бе[з в']еса, чере[с п']ень; возможно, впрочем, и смягчение конечного согласного в этих предлогах; предлоги <u>от</u> , <u>под</u> , <u>над</u> , <u>перед</u> произносятся только с твердым конечным согласным: о[т м']еня, на[т п']исьмом, пере[д м']иром

2. Зубные перед мягкими губными

Внутри
корня

Смягчение происходит
наиболее последовательно:
ме[д'в']едь, [з'в']ерь, [с'в']ет,
[с'п']ичка, че[т'в']ерть

Стык
приставк
и и корня

Приставка с- и приставки на з- произносятся с мягким конечным согласным: [с'п']илить, и[з'в']инить, ра[з'в']ёл, бе[з'м']ерный, чре[з'м']ерный; приставки от-, под-, над-, пред- произносятся с твердым конечным согласным: о[дб']ить, о[тп']исать, по[дб']ежать, на[тп']исать, пре[дв']ещать

Стык
предлога
и
следующего
слова

Предлог с в основном смягчается: [с' в']едром, [з' б']едой, [с' м']еста; предлоги из, без, через чаще произносятся с твердым конечным согласным: и[с п']есни, и[з б']еды, бе[з в']еса, чере[с п']ень; возможно, впрочем, и смягчение конечного согласного в этих предлогах; предлоги от, под, над, перед произносятся только с твердым конечным согласным: о[т м']еня, на[т п']исьмом, пере[д м']иром

3. Губные перед мягкими губными

Внутри корня	Всегда смягчается [м] перед [м']: га[м'м']е, су[м'м']е; сочетание [б'в'] произносится с мягким [б']: в лю[б'в']и; сочетания [фм'], [мб'], [мп'] произносятся с твердым первым согласным: в ри[фм']е, бо[мб']ить, в ла[мп']е.
Стык приставки и корня, предлога и следующего слова	Приставка <u>в-</u> или предлог <u>в</u> всегда смягчаются перед начальными [в'], [ф'], [м'] корня или следующего слова, но перед [п'] и [б'] чаще произносятся твердо: [в'в']ести, [в'м']естить, [в' в']едре, [ф' ф']ильме, [в' м']ире; но [вб']ить, [фп']исать, [в б']еде, [ф п']есне.

4. Губные перед мягкими зубными

- Никогда не смягчаются: [мн']ение, со [мн']ение, [пн']евматический, Ло[бн']я (станция).