




Триггеры в презентации.
Создание слайда с триггерами.

ОВОЩИ




1. Размещаем объекты на слайде.
2. Продумываем каким образом к ним будет применена анимация и триггер.


3. Задаем выбранную анимацию. Для этого на верхней панели «Показ слайдов» откроем настройку анимации.



4. Кнопкой мыши выделяем нужные объекты. В области задач «Настройка анимации» щелкаем по кнопке «Добавить эффект».



5. Для объекта «яблоко» задаем – анимацию «Выход» - «Шашки».



6. Используем переключатели, для того чтобы эффект анимации запускался по щелчку.

7. В области задач «**Настройка анимации**» нужно щелкнуть стрелку рядом с эффектом, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выбрать команду «**Время**».




The image shows a software interface with two overlapping windows. The background window is titled "Шапки" (Caps) and has two tabs: "Эффект" (Effect) and "Время" (Time). The "Время" tab is selected, showing the following settings:

- Начало: По щелчку (Start: On click)
- Задержка: 0 секунд (Delay: 0 seconds)
- Скорость: 0,5 сек. (очень быстро) (Speed: 0.5 sec. (very fast))
- Повторение: (нет) (Repetition: (none))
- Перемотать по завершении воспроизведения (Rewind after playback ends)
- Переключатели (Toggles)

The foreground window is titled "Настройка анимации" (Animation Settings) and shows a context menu for the "Шапки" effect. The menu items are:





- Запустить щелчком (Click to start)
- Запустить вместе с предыдущим (Start with previous)
- Запустить после предыдущего (Start after previous)
- Параметры эффектов... (Effect parameters...)
- Время...** (Time...)
- Показать расширенную временную шкалу (Show extended timeline)
- Удалить (Delete)

8. Нажмите кнопку «Переключатели» в левой нижней части окна. Выберите параметр «Начать выполнение эффекта при щелчке». Будет отображен список. Выбрать нужный элемент из предложенного списка.



9. В области задач появится созданный триггер.

10. В области задач «**Настройка анимации**» щелкнем стрелку рядом с эффектом, чтобы открыть раскрывающееся меню, и выбрать команду «**Эффект**». В левой нижней части окна нажмите на стрелочку и выберите нужный звук. Если звук не нужен, нажмите в строке «Нет звука».



11. Определенные параметры эффекта анимации можно выбрать в верхней части области задач «**Настройка анимации**».

- помидор
- http://www.brown.edu/Courses/CG11/2007/Jacob_Schuman/ Tomato2.jpg
- ОГУРЕЦ
- http://img-eburg.fotki.yandex.ru/get/23/arkhipov-e.0/0_e648_1a21e01a_XL
- ЯБЛОКО
- http://club.itdrom.com/files/gallery/gal_photo/still_life/3159.jpg