

# Макрорекордер (MacroRecorder)


*Макрорекордер* – это транслятор, создающий программу (макрос – процедура без параметров) на языке VBA, как результат перевода на язык VBA действий пользователя с момента запуска макрорекордера до окончания записи макроса.



- Макрорекордер
- 

## Применение макрорекордера


- Для создания чернового варианта макроса на языке VBA. Созданный макрос, как правило, необходимо оптимизировать.
- Для обучения программированию в объектах VBA.



- Макрорекордер
- 

# Запись макроса


1. Активизировать макрорекордер командой *Сервис-Макрос-Начать запись*.
2. В диалоговом окне *Запись макроса* задать параметры макроса (имя макроса, сочетание клавиш для его вызова, рабочую книгу для сохранения макроса, описание макроса).



- Макрорекордер
- 

## Запись макроса


3. Нажать кнопку *OK*, в диалоговом окне *Запись макроса*, для начала записи макроса.
4. Произвести все необходимые действия.
5. Остановить запись макроса кнопкой *Остановить запись* на появившейся панели или выбрать команду *Сервис-Макрос-Остановить запись*.



- Макрорекордер
- 

## Просмотр и редактирование записанного макроса

Для просмотра записанного макроса нужно выбрать команду *Сервис-Макросы*. Откроется диалоговое окно *Макрос*. Далее необходимо выбрать нужный макрос и нажать кнопку *Изменить*. На экране отобразиться окно редактора VBA с активизированным стандартным модулем, в котором будет код записанного макроса.



- Макрорекордер
- 

## Запуск макроса на выполнение


- С помощью команды *Сервис-Макрос-Макросы* в Excel.
- С помощью комбинации клавиш *CTRL+”буква”*.
- С помощью инструментальной кнопки на панели инструментов.
- С помощью кнопки *RUN* в VBA



- Макрорекордер
- 

## Создание инструментальной кнопки для запуска макроса


1. Выполнить команду *Сервис-Настойка* для отображения диалогового окна *Настойка*.
2. Для размещения кнопки на отдельной панели инструментов необходимо выбрать вкладку *Панели инструментов* и нажать кнопку *Создать*.




- Макрорекордер

## Создание инструментальной кнопки для запуска макроса

3. В диалоговом окне *Создание панели инструментов* необходимо ввести имя панели инструментов и нажать кнопку *OK*.



4. На экране отобразится пустая панель инструментов.



- Макрорекордер
- 


## Создание инструментальной кнопки для запуска макроса

### 5. На вкладке *Команды*

диалогового окна *Настройка* в списке *Категории* выбрать категорию *Макросы*.

### 6. Переместить кнопку


*Настраиваемая кнопка* из списка *Команды* на добавленную пустую панель инструментов или на уже имеющиеся.



- Макрорекордер
- 

## Создание инструментальной кнопки для запуска макроса

7. Выбрать кнопку *Настраиваемая кнопка* на панели инструментов и нажать кнопку *Изменить выделенный объект*.
8. В появившемся контекстном меню выбрать команду *Назначить макрос*.



- Макрорекордер

## Создание инструментальной кнопки для запуска макроса

9. В появившемся диалоговом окне *Назначить макрос* выбрать необходимый макрос и нажать кнопку *OK*.
10. Задать другие параметры инструментальной кнопки.
11. После того, как все параметры инструментальной кнопки заданы необходимо нажать кнопку *Закрыть* в диалоговом окне *Настройка*.

